




Djurskyddsbestämmelser **Gris**

Innehåll

| | |
|-----------------------------|----|
| Om djurskyddsbestämmelserna | 5 |
| Skötsel | 6 |
| Operativa ingrepp | 13 |
| Stallmiljö | 14 |
| Stallklimat | 17 |
| Måttbestämmelser | 20 |
| Förprovning av djurstallar | 24 |
| Transport av grisar | 28 |
| Om reglerna inte följs | 31 |
| Lagstiftning | 32 |
| Vill du veta mer? | 33 |





Om djurskyddsbestämmelserna

I denna broschyr kan du läsa om hur du ska hålla och sköta dina grisar. Vi informerar inte om alla djurskyddsregler utan bara de viktigaste reglerna och de vanligaste frågorna. De fullständiga reglerna kan du ladda ner på Jordbruksverkets webbplats.

Dina djur är beroende av att du följer djurskyddsreglerna. Bestämmelserna sätter upp en lägstanivå och talar om vad som minst måste vara uppfyllt för att dina grisar ska må bra och kunna bete sig på ett naturligt sätt.

Skötsel

Du ska behandla dina grisar väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdomar. Dina grisar ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sätt som är bra för deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

- Du ska hålla dina grisar i par eller i grupp. Under veckan före grisning och under grisning får dock suggor och gyltor hållas individuellt och utom synhåll för andra grisar.
- Du får hålla galtar individuellt i boxar under förutsättning att galtarna kan höra, känna lukten av och se andra grisar.
- Om någon av dina grisar blir sjuka eller skadade ska du snarast se till att djuret får nödvändig vård. Om det behövs ska du tillkalla veterinär.
- Du ska hålla dina grisar tillfredsställande rena.
- Du ska förvara föremål och ämnen som kan skada dina grisar oåtkomliga för dem.
- Du får inte styra dina grisars beteende med utrustning eller anordningar som ger djuren en elektrisk stöt. Utomhus får du dock ha elstängsel.
- Du ska inspektera klövarna på dina vuxna grisar regelbundet och verka dem vid behov.
- Du ska hålla dina grisar på ett sådant sätt att du kan se till dem utan svårigheter.

Se till dina grisar varje dag

Du ska se till dina grisar minst 1 gång per dag. Nyfödda, sjuka eller skadade djur och djur som betar sig onormalt ska du se till oftare. Högräktiga suggor och gyltor ska du också se till oftare, särskilt vid tiden kring förlossningen. Du och andra som tar hand om dina grisar ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter. Du ska se till att det finns tillräckligt med personal som tar hand om dina grisar.

Foder och vatten

Varje dag ska du ge dina grisar foder av god kvalitet och lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina grisar får tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade och placerade så att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt.

Dina grisar ska ha fri tillgång till bra dricksvatten.

En transponder eller responsstyrd foderstation får inte användas för fler grisar än att grisarna hinner äta sin dygnstilldelning inom 12 timmar.

Automatiska system för utfodring och vattning måste du kontrollera dagligen.

Rörelsefrihet

Grisar ska hållas lösgående. Du får inte begränsa grisarnas rörelsefrihet genom att till exempel:

- fästa en tyngd eller någon annat föremål på grisen
- binda ihop grisen med ett annat djur.
- binda ihop olika delar av grisens kropp.

Det kan dock vara motiverat att binda ihop olika delar av grisens kropp om det sker i behandlingssyfte där grisen annars riskerar att skadas eller utsättas för lidande. Om olika delar av djurets kropp binds samman, så får det inte begränsa djurets rörelsefrihet mer än vad som är nödvändigt för behandlingen. Det får inte heller utföras på ett sådant sätt att det är plågsamt för djuret.

Vid följande tillfällen kan det vara nödvändigt att tillfälligt begränsa en gris rörelsefrihet med hjälp av skyddsgrind eller liknande anordning:

- om en digivande sugga är aggressiv eller har ett onormalt beteende som innebär en uppenbar skaderisk för de nyfödda smågrisarna.
- om du ska gå in i en box med en sugga som är aggressiv mot dig eller om hennes beteende på annat sätt innebär en uppenbar risk för dig.
- när suggorna eller gyltorna i grupp utfordras.
- när du hanterar djuren för vård eller behandling.

Renhållning

Håll rent i stallet och i andra förvaringsutrymmen för dina grisar. Du ska göra rent och gödsla ut stallet minst en gång varje dag, om du inte har ett system för djurhållningen som är uppbyggt för andra rutiner och som ger god hygien. Du ska göra rent stallet noggrant minst 1 gång varje år.

Om du har omgångsuppfödning ska du göra rent stallet eller stallavdelningen noggrant innan du sätter in en ny omgång djur.

Strömedel

Boxar för grisar ska ha strö av halm eller ett annat jämförbart material. Du ska hålla ströbäddar och ströade liggplatser torra och rena. Det strömedel som du använder ska ha en god hygienisk kvalitet och vara av den sort och ges i sådan mängd att grisarnas behov av sysselsättning tillgodoses. Därför bör strömedel till grisar innehålla material som grisarna tycker om att böka i, tugga på och undersöka. Strömedlet ska också tillgodose grisarnas komfortbehov. Särskilt viktigt är detta under smågrisarnas första levnadsvecka eftersom deras hud och klövar annars lätt kan skadas om golvet är hårt och strävt. Därför bör du täcka golvet i dina grisningsboxar med ett skyddande rikligt lager av strö under den tiden. Komfortbehovet kan också vara betydande för grisar med nedsatt hälsa och för grisar som hålls i oisolerade byggnader.

Avel och uppfödning

Avel som kan medföra lidande för dina grisar är förbjuden. En gris får inte användas i avel om det medför en hög risk för dödfödselar, defekter hos avkommorna eller någon annan egenskap som kan riskera att djuren utsätts för lidande eller hindrar djuren att bete sig naturligt. En renrasig gris eller hybridavelsgris som är godkänd för avel i ett annat EU-land är också godkänd för avel i Sverige.

Har du en gris som är särskilt aggressiv mot andra grisar får du tillfälligt hålla den grisen individuellt. Du ska då hålla grisen i en box som den kan vända sig i utan svårigheter.

Suggor och gyltor har innan grisningen ett starkt behov av att bygga ett bo att grisa i. Veckan före grisningen ska de därför ha tillgång till utrymme och strömedel som ger dem möjlighet till det. Strömedlet är också särskilt viktigt för smågrisarna under deras första levnadsvecka eftersom deras hud och klövar är ömtåliga. Därför bör strömedlet i en konventionell grisningsbox också ge ett skyddande underlag mot golvet för suggan och smågrisarna.

Har du konventionell uppfödning i grisningsbox ska smågrisarna under den första månaden ha en liggplats som är avskild från suggan.

Smågrisar får inte avvänjas förrän de nått 4 veckors ålder och då ska de ha vant sig vid tillskottsfoder.

Det finns dock möjlighet att avvänja smågrisarna upp till sju dagar tidigare, under förutsättning att besättningen uppfyller samtliga nedanstående villkor:

- Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll med plan och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av smågrisar.
- Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet "Smittsäkrad besättning gris" och är ansluten till nivå "Spets" enligt programmets plan och riktlinjer.
- Smågrisarna föds upp omgångsvis under digivningsperioden. Efter digivningsperioden flyttas de avvanda grisarna till en annan stallavdelning där de föds upp omgångsvis. Under dessa perioder blandas inte grisarna med grisar från andra djurgrupper.
- De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 är tomma på djur i minst fem dygn mellan varje djuromgång samt är rengjorda och desinficerade innan en ny omgång djur sätts in.
- Vid kullutjämning under digivningsperioden flyttas inte någon smågris till en smågriskull där smågrisarna är äldre än 2 dygn.
- När smågrisarna avvänjs äter de speciellt anpassat tillskottsfoder i tillräcklig mängd. Tillskottsfodret ska vara mjölkbaserat.
- I varje djuromgång har högst 10 % av smågrisarna en avvänjningsålder som understiger 26 dygn.
- Vid avvänjningen har smågrisarna en för sin ålder normal vikt.
- Efter avvänjning förekommer inga beteendestörningar så som flanksugning, eller svansbitning annat än undantagsvis.
- De stallavdelningar som används för uppfödning enligt punkt 3 har anläggning för tillskottsvärme.
- Reservelverk finns på anläggningen.


Föder du upp växande grisar bör det ske omgångsvis, det vill säga en djurgrupp med individer av likartad ålder hålls i en egen stallavdelning. När du föder upp grisar omgångsvis i en stallavdelning ska du sätta in den nya djurgruppen inom en kort tidsperiod och efter det att stallavdelningen helt har tömts på djur från förra djurgruppen.

Du bör inte blanda smågrisar, som väger mindre än 20 kilo, med grisar från andra besättningar.

Smågriskullarna bör, efter att du eventuellt har jämnat ut kullarna, hållas samman under tillväxttiden. Har du en gris som har nersatt förmåga att hävda sig i kullen bör du dock flytta den och hålla grisen i en miljö som passar den bättre.



Grundregeln är att smågrisar inte får avvänjas förrän de nått fyra veckors ålder. Uppfylls särskilda krav tillåts dock en tidigare avvänjningsålder.



Utevistelse

Betesmarker, rastgårdar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som kan skada grisarna. Det är viktigt att stängslen är utformade och underhållna, så att de grisar som hålls inom stängslet eller drivs mellan stängslen inte skadas. Det är inte tillåtet att använda stängsel som innehåller taggråd till grisar.

Mark i anlagda rastgårdar och på andra ställen utomhus som belastas hårt av grisarna, ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande funktion.

Speciellt för vinterhalvåret

Grisar räknas som utegångsdjur om de går ute eller har möjlighet att gå ut på betesmark eller i rasthage halva dygnet eller mer under den kalla årstiden, då det inte är betestillväxt. Det är bara djur som är lämpade för att vara ute som får användas som utegångsdjur. Det krävs också att marken och terrängen är lämplig för grisarnas utevistelse.

Utegångsdjur ska ha tillgång till en ligghall, eller en annan byggnad, som ger dem skydd mot väder och vind. De ska också ha en torr och ren liggplats inne i ligghallen. Terrängen och marken ska vara lämplig för grisarna.


Speciellt för sommarhalvåret

Håller du dina grisar ute under den varma årstiden ska du se till att de har tillgång till en plats som ger skydd mot direkt solstrålning, stark vind och nederbörd. Grisarna bör också ha tillgång till gyttjebad.

Har du möjlighet ska du låta dina avelsgrisar få vara ute.



Ditt stall bör vara utformat så att flyttning, transport och utlastning av djuren underlättas.



Drivning

Ta hänsyn till följande när du ska driva dina grisar:

- Hantera dina grisar lugnt.
- Aga inte och driv inte på dina grisar med redskap som kan såra eller skada djuren.
- Du får inte använda elektriska pådrivare.
- Ge dina grisar tillräckligt med utrymme för att de ska kunna förflytta sig.
- Se till att dina djur tydligt kan uppfatta drivvägen.
- Du bör inte driva dina grisar genom att koppla dem till ett fordon.

Ditt stall bör vara utformat så att flyttning, transport och utlastning av djuren underlättas. Drivgångar bör ha släta ytor utan skarpa hörn. Speciella utlastningsrum eller boxar bör inrättas vid behov.

Lastramper bör luta så lite som möjligt.

Operativa ingrepp

Ett operativt ingrepp får endast göras av veterinär och då bara om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl. Det finns dock undantag som bl.a. innebär att du får kastrera dina smågrisar innan de är 7 dagar gamla. Andra behandlingar som utförs för att lindra eller bota sjukdom ska utföras av en veterinär om behandlingen kan orsaka djuret lidande.

Du får i vissa fall slipa tänderna på dina smågrisar. Du får dock inte rutinmässigt slipa utan bara när det erfarenhetsmässigt har visat sig uppstå skador på andra grisar och tänderna slipas innan smågrisarna har nått 1 veckas ålder.

Du får identitetsmärka dina grisar med öronbrickor eller tatuering. Om en gris inte identitetmärks med öronbricka får du klippa hack i öronen på den. Det får då inte vara kallare än -5 °C. Tänk dock på att klippta hack i öronen inte är en godkänd officiell identitetsmärkning.

Du får behandla dina grisars klövar. Du får i så fall bara göra behandlingen i klövarnas hornvävnad och aldrig i underliggande mjukdelsvävnad.

Operativa ingrepp ska alltid göras på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt. Vid ingreppet ska god hygien iakttas och de instrument som används vid ingreppet ska vara avpassade för ändamålet.

Hormoner

Du får bara ge dina grisar hormoner för att förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom. Det är dock tillåtet att ge grisar hormoner för att hindra en befruktning, framkalla abort, stimulera ägglossning, verka sammandragande på livmodern eller synkronisera brunsten.

Stallmiljö

Stallar och andra förvaringsutrymmen ska hållas rena och ge dina grisar det skydd de behöver. Utrymmena ska också vara så rymliga att alla djur där kan såväl ligga ner samtidigt som röra sig obehindrat. Utrymmena ska utformas så, att dina grisar kan bete sig naturligt.

Stallavdelningar vid slaktgrisuppfödning

Har du kontinuerlig uppfödning av slaktgrisar får du hålla högst 200 slaktgrisar i samma stallavdelning.

Har du omgångsuppfödning av slaktgrisar gäller följande;

- Om grisarna kommer från en och samma besättning finns det ingen begränsning av hur många slaktgrisar som du får hålla i samma stallavdelning.
- Om grisarna kommer från mer än en besättning får du ha högst 400 slaktgrisar i samma stallavdelning.
- Om grisarna kommer från två eller högst tre besättningar får du ha högst 600 slaktgrisar i samma stallavdelning om du uppfyller samtliga villkor nedan.
 1. Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll med plan och riktlinjer som godkänts av Jordbruksverket.
 2. Besättningen är ansluten till det frivilliga biosäkerhetsprogrammet "Smittsäkrad besättning gris" och är ansluten till nivå "Spets" enligt programmets plan och riktlinjer.
 3. Stallavdelningen är rengjord, desinficerad samt därefter tom på djur i minst 5 dygn innan insättning av en ny djuromgång påbörjas.
 4. Insättning av en djuromgång sker inom en tidsperiod på 5 dygn.

Har du en stallavdelning med omgångsproduktion av växande grisar ska den vara utformad så att grisarna kan tas till och från stallavdelningen utan att passera via någon annan stallavdelning.

Slaktgrisstallar bör vara utrustade med duschsystem eller annan anordning som kan ge djuren svalka under den varma årstiden.

Värmeisolerade stallar för växande grisar bör ha någon form av tillskottsvärme under den kalla årstiden.

I stallet ska dina grisar ha plats att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla. Liggplatsen får inte ha gödsel-dränerade golv.

Inredning

Inredning och utrustning i ett stall får inte riskera att skada dina grisar eller på något annat sätt vara en risk för deras hälsa. Inredningen får inte hindra dina grisars rörelsefrihet eller vara störande för dem.

Liggplatser

Du ska se till att alla dina grisar har plats för att ligga ner samtidigt. Liggplatserna ska vara torra och rena samt anpassade för grisarna och det klimat som är i stallet. Strömedel ska vara av lämplig typ och av god hygienisk kvalitet.

Om ditt stall har ett utomhusliknande klimat bör det finnas en bädd av halm eller annat skyddande material på liggplatserna under den kalla årstiden.

Båsavskiljare

Främre delen av båsavskiljarna i ätbås och foderliggbås bör vara täta.

Bås för gruppållna grisar ska vara utrustat med en skyddsanordning baktill som hindrar grisarna från att skada varandra.

Alla slags golv ska vara utformade och skötta så att dina grisar inte skadar sig. Golven får inte heller påverka djurens hälsa och beteende på ett negativt sätt. Tänk på att golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta.

Utgödsling

Utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska vara utformade och skötta så att dina grisar inte skadas.

Utgödslingssystem i stallavdelningar med konventionella grisboxar bör vara anpassade för att hantera stora strömängder.

Har du vakuumutgödsling ska gödselledningarnas diameter vara minst 300 mm. Systemet ska utformas och skötas så att luft från utgödslingen inte strömmar in i stallet. Utgödsling ska ske med högst 14 dagars intervall.

Fönster och belysning

Grisar ska ha dagsljus och belysning som stödjer deras dygnsrytm och beteendebhov.

Grisarna ska under en sammanhängande tidsperiod på minst 8 timmar per dygn hållas i en miljö där ljusintensiteten är minst



Grisar ska ha plats att utnyttja olika delar av utrymmet för att ligga, äta och gödsla.



40 lux. Grisarnas stall måste ha fönster eller andra insläpp för dagsljus. Stallet måste också ha belysning som inte orsakar dina grisar obehag. Belysningen ska vara fast monterad och göra det lätt för dig att se till dina djur. Sådana stallar som saknar fönster och som var i bruk före den 1 juli 1989, behöver dock inte ha fönster så vida inte förprövningspliktig till- eller ombyggnad görs.

Om du har en ligghall för utegångsdjur behöver belysningen i ligghallen inte vara fast monterad. Huvudsaken är att en bra belysning är ordnad på något sätt.

Fönster, belysning och elektriska ledningar ska vara utförda så att djuren inte riskerar att skada sig.

Sjukboxar

En gris som behöver särskild vård ska kunna tas om hand lös-gående i ett närbeläget utrymme, en så kallad sjukbox. Där ska grisarna vid behov kunna hållas individuellt.

Sjukboxen ska ha samma klimat som grisarna är vana vid.

För grisar bör det finnas minst 1 plats i sjukbox för vart 25:e djur.

För grisar som går ute under den kalla årstiden eller som hålls i stallar med utomhusliknande klimat under vintern ska det finnas behandlingsplatser som vid behov går att värma upp. Utrymmet bör kunna värmas upp till +10 °C inom en timme. Om utrymmet inte går att värma upp måste det vara anpassat på annat sätt så att en gris som har svårt att hålla kroppstemperaturen inte förlorar för mycket av den kroppsvärme grisen behöver. Sjukboxen bör vara så lämpligt placerad eller förberedd, så att du kan ta hand om en gris där inom en halvtimme.

Stallklimat

Klimatet i stallet ska vara anpassat till dina grisar och sättet de hålls på. Luft får inte tas in i en stallavdelning via ett utgödslings- eller urindräneringssystem. Luft får heller inte tas in via ett annat utrymme där det kan finnas smittämnen eller luftföroreningar som kan påverka djurens hälsa negativt.

Utgödslingssystem ska vara utformade så att djur i en stallavdelning inte kommer i direktkontakt med gödsel från någon annan avdelning. Öppningar mellan stallavdelningar ska kunna stängas och vara stängda när de inte används.

I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Maximalt tillåten relativ luft-fuktighet i värmeisolerade stallar vid temperaturer mellan 0 och + 10 °C

| Stalltemperatur, + °C | Max. tillåten relativ luft-fuktighet, % |
|-----------------------|---|
| 9 | 81 |
| 8 | 82 |
| 7 | 83 |
| 6 | 84 |
| 5 | 85 |
| 4 | 86 |
| 3 | 87 |
| 2 | 88 |
| 1 | 89 |
| 0 | 90 |

Gränsvärden för luftföroreningar i stallet

- ammoniak 10 ppm (ppm = miljondelar)
- koldioxid 3 000 ppm
- svavelväte 0,5 ppm
- organiskt damm 10 mg/m³

Luftfuktighet

Huvudregeln är att den relativa luftfuktigheten i ett **värmeisolerat stall** under vintern inte får vara högre än 80 procent. Undantaget är om temperaturen i stallet är lägre än +10 °C. Då gäller tabellens värden på högsta tillåtna relativ luftfuktigheter vid respektive innertemperaturer i stallet.

I ett **oisolerat stall** får den relativa luftfuktigheten inne i stallet överstiga uteluftens relativa fuktighet med högst 10 procentenheter (luftfuktigheten i stallet minus luftfuktigheten ute).

Buller

Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar dina grisars hälsa negativt. I ett stall får grisarna endast tillfälligt utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA. I slaktgrisstallar får dock bullernivå uppgå till 75 dBA vid forcerad ventilation sommartid vid varm väderlek. Med forcerad ventilation menas ventilationsflöden som överstiger det dimensionerade maxventilationsflödet enligt Svensk Standard SS 95 10 51.

Elavbrott

Du ska ha en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid elavbrott.

Larm

Om du har grisar i en stallavdelning som är mekaniskt ventilerad ska det finnas ett larm som på ett betryggande sätt varnar vid övertemperatur i stallet, för strömavbrott eller om det är något fel på frånluftsfläktar för minimiventilation och gödselgasventilation. Det ska också larma om det är något fel på larmanordningen.

Du ska kontrollera utrustningen regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur.

Om du har en stallavdelning där nödventilation fungerar automatiskt vid strömbrott eller övertemperatur måste du inte ha någon larmanordning om stallavdelningar har plats för högst

- 30 digivande suggor med smågrisar,
- 330 avvanda grisar upp till 35 kg,
- 150 slaktgrisar, eller
- 100 övriga grisar.

Även om du har ett mekaniskt ventilerat stall utan krav på larm bör stallet vara utrustat med en larmanordning om ett fel på ventilationen skulle kunna orsaka lidande för djuren.

Brandskydd

Om du bygger ett nytt stall eller bygger om eller till ett gammalt stall ska du se till att det finns ett byggnadstekniskt skydd mot brand. Byggnaden ska också utformas så, att det finns möjlighet att rädda djuren om det skulle börja brinna. Dessa krav gäller också om du ändrar eller använder andra utrymmen i stallbyggnaden som du inte har djur i, på ett sätt som innebär att brandrisken ökar i byggnaden.

Du bör följa Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer som finns på deras webbplats (www.svbf.se).

Måttbestämmelser

Här nedan kan du se vilka mått som gäller i stallutrymmen för dina grisar. Dessa mått är minsta mått och centrummått för normal inredning.

Drickplatser

Vattenförsörjning för grupphållna grisar.

| | Antal digivande suggor per | | Antal övriga grisar per | |
|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | vattenkopp | vattennippel | vattenkopp | vattennippel |
| Torrutfodring | 20 | 10 | 40 ¹⁾ | 20 |
| Blötutfodring | 40 ¹⁾ | 20 | 80 ¹⁾ | 40 ¹⁾ |

1) Det måste finnas minst 2 vattenställen i grupper över 30 grisar.

Boxar och hyddor för vuxna djur

Minsta utrymme per vuxen gris i hyddor eller boxar utan liggbås eller foderliggbås

| | Ströad liggbox ¹⁾ Liggarea (m ²) | Ströad liggbox ¹⁾ Totalarea (m ²) | Ströbäddsbox Totalarea (m ²) | Minsta boxsida (m) |
|------------------------|--|---|---|--------------------|
| Galt | 6 | 7 ²⁾ | 7 | |
| Digivande sugga | 4 ^{5) 6)} | 6 ^{5) 6)} | 7 | |
| Sinsugga | | | | |
| < 6 djur / grupp | 1,1 | 2,48 | 2,5 | 2,4 |
| 6-39 djur / grupp | 1,1 | 2,25 | 2,5 | 2,8 |
| ≥ 40 djur / grupp | 1,1 | 2,05 | 2,5 | 2,8 |
| Dräktig gylta | | | | |
| < 6 djur / grupp | 0,9 | 1,81 | Se boxar för växande grisar | 2,4 |
| ≥ 6 djur / grupp | 0,9 | 1,64 | Se boxar för växande grisar | 2,8 |

1) En box eller hydda får inte inom angiven area vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen, hyddan eller avgränsad gödselgång.

2) 10 m² om betäckning sker i boxen.

3) Liggarean får inte vara försedd med dränerande golv på annat sätt än vad som framgår av 10 §.

4) Åtbås får inräknas i totalarean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

5) Fodertråg får inräknas i arean under förutsättning att funktionen i boxen inte påverkas negativt.

6) Upp till 0,5 m² av angiven area får i anslutning till boxväggarna göras otillgänglig för smågrisarna.

Foderbord

Minsta utrymme för rak foderplats vid samtidig utfodring av gruppållna grisar.

| | Utfodringsplats (m) |
|-----------------------------|-------------------------|
| Växande grisar, 10–130 kg | 0,164 + (vikt i kg/538) |
| Gylta eller liten sugga | 0,45 |
| Normalstor eller stor sugga | 0,50 |

Minsta utrymme per vuxen gris i gemensambox med foderliggbås

| | Totalarea ¹⁾ per djur, (m ²) | Gångbredd mellan båsråd och vägg, m | Gångbredd mellan två båsråder, m |
|--------------------------------|--|---|--|
| Gylta eller liten sugga | 2,52 | 2,60 ²⁾ | 3,00 |
| Normalstor eller stor sugga | 2,94 | 2,80 ³⁾ | 3,00 |

1) Foderliggbås får inräknas i totalarean.

2) I boxar med högst 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,00 m om grisarna har ständig tillgång till en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 9,60 m² och med en kortaste sida på minst 2,40 m.

3) I boxar med högst 20 foderliggbås får gångbredden minskas till 2,20 m om grisarna har ständig tillgång till en sammanhängande rektangulär yta fri från hinder med en minsta area på 11,75 m² och med en kortaste sida på minst 2,80 m.

Boxar för växande grisar

Minsta utrymme per djur i boxar med växande grisar, 10–130 kg.

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ströad liggbbox ¹⁾ | |
| Liggarea, m ² | = 0,10 + (vikt i kg/167) |
| Totalarea, m ² | = 0,17 + (vikt i kg/130) |
| Ströbäddbox ¹⁾ | |
| Totalarea, m ² | = 0,20 + (vikt i kg/84) |

¹⁾ En box får inte inom angivna areor vara utformad på ett sådant sätt att svårigheter uppstår för djuren att vända sig i boxen eller avgränsad gödselgång.

Minsta utrymme per gris i ligghall eller hydda för grisar som hålls som utegångsdjur ska vara lika med liggarean i ströad liggbbox.

Bås för vuxna djur

Minsta utrymme i bås.

| | Längd (m) | Bredd (m) |
|------------------------------|--------------------|-----------|
| Liggbås, foderliggbås | | |
| Gylta eller liten sugga | 2,00 | 0,60 |
| Normalstor eller stor sugga | 2,00 | 0,70 |
| Ätbås | | |
| Gylta eller liten sugga | 2,00 ¹⁾ | 0,45 |
| Normalstor eller stor sugga | 2,00 ¹⁾ | 0,50 |

¹⁾ Inklusive utrymme för utfodring. Dock får tråg inte inkräkta på än 0,3 m i båset.


Dränerande golv

Mått för dränerade spaltgolv av betong och spaltgolvs-kassetter av betong.

| | Största spalt (mm) | Stavbredd (mm) | Ungefärligt viktintervall (kg) |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|
| Födelse – avvänjning | 11 | 50 | –9 |
| Avvänjning – 10 veckor | 14 | 50 | 9–25 |
| 10 veckor – 120 kg | 18 | 80 | 25–120 |
| Vuxna grisar | 20 | 80 | 120– |



Du ansöker om
förprovning hos
länsstyrelsen.



Förprovning av djurstallar

Förprovning är en form av bygglov som du behöver ansöka om hos länsstyrelsen när

- du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det du bygger är djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur.
- du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts för något annat än sådan djurhållning eller djuruppfödning som du planerar att använda den till.

Åtgärden ska vara avsedd för hästar, djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för undervisningsdjur som inte hålls som försöksdjur.

Vid en förprovning bedömer länsstyrelsen om dina byggplaner uppfyller kraven som gäller för

- mått och utrymmen
- inredning, liggytor och utgödslingssystem
- utfodrings- och dricksvattenanordningar
- stallklimat och luftkvalitet
- brandskydd

Du ansöker om förprovning hos länsstyrelsen.

Så här går förprovningen till

Du beställer ansökningshandlingar

Du beställer ansökningsblanketten hos din länsstyrelse eller laddar ner dem från Jordbruksverkets webbplats. Var noga med att du använder rätt blankett när du ansöker om förprovning. Den blankett du ska använda har nummer D173 B och heter *Ansökan – förprovning av djurstall enligt djurskyddsförordningen (1988:539)*. Ta gärna tidigt kontakt med länsstyrelsens byggnadskonsulent. Då kan du få mer detaljerad information om

- hur handläggningen går till
- hur lång handläggningstiden är
- vilka regler som gäller och
- annan information som underlättar förprovningen.

Detta ska du skicka med

Är dina ansökningshandlingar riktigt ifyllda är det lättare för länsstyrelsen att göra en snabb förprovning. Tänk därför på att:

- skicka med tydliga och detaljerade ritningar. Se till att ritningarna är skalenliga och var noga med att sätta ut mått på dem. Du ska skicka med både din planritning, sektionsritning och situationsplan som visar byggnadens placering på gården.
- beskriva inredning, utrustning och tekniska system. Du kan till exempel hänvisa till ritningarna eller skicka med bilagor som broschyrer och funktionsbeskrivningar.
- om du bygger mer omfattande så kan det ibland vara lättare att beskriva de olika funktionerna separat, till exempel i bilagor eller broschyrer.
- när du bygger enklare byggen, till exempel en ligghall, kan du oftast redovisa de flesta av uppgifterna på plan- och sektionsritningarna.

Du får ett beslut

När du lämnat in dina ansökningshandlingar kommer länsstyrelsen att granska dessa. Om det saknas uppgifter i dina ansökningar kommer de att begära att du kompletterar handlingarna. När de sedan anser att din ansökan är komplett ska du få ett beslut från dem inom åtta veckor.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Hur det går till att överklaga kan du läsa om i beslutet.

Nu kan du börja bygga

Efter att du fått ett beslut där länsstyrelsen godkänner din ansökan får du börja bygga. Du måste vara färdig med ditt bygge inom 3 år från det att de meddelat sitt förprövningsbeslut.

Om du inte fått ett beslut från länsstyrelsen inom åtta veckor räknat från den tidpunkt din ansökan är komplett gäller inte längre kravet på förprövning för den åtgärd som du ansökte om. Det betyder att du då får påbörja och genomföra åtgärden. Observera dock att du då tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt djurskyddsbestämmelserna. Om utrymmet inte uppfyller bestämmelserna kan länsstyrelsen kräva att du i efterhand åtgärdar bristerna eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.

Du får inte börja bygga förrän länsstyrelsen godkänt förprövningen

Länsstyrelsen besiktigar det du byggt

Du får inte börja använda ditt bygge innan länsstyrelsen har gjort en besiktning. Du är därför skyldig att meddela dem när du är klar. De ska då inom 4 veckor göra en besiktning där man kontrollerar att du har följt förprövningsbeslutet. Har du inte följt beslutet eller om du inte är helt färdig när de besiktigar så måste de oftast göra en ombesiktning.

Avgifter

Att förpröva ett stall kostar ingenting. Däremot kan det bli dyrt att bygga om du inte följer förprövningsreglerna.

Om du genomför en förprövningspliktig åtgärd utan förprövning ska länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i utrymmet. Om stallet ändå uppfyller djurskyddsbestämmelserna ska de godkänna det i efterhand genom en så kallad efterhandsprövning.

Om du ägde stallet när åtgärden utfördes utan förprövning, måste du betala en avgift som är 12 000 kronor eller 24 000 kronor beroende på åtgärdens omfattning. Ända upp till 5 år efter det att åtgärden påbörjades kan du bli tvungen att betala en sådan avgift.

Ibland behöver du inte förpröva

Du behöver bara förpröva om antalet grisar som rymts på fastigheten efter att åtgärden är klar kommer att vara fler eller lika med

- 15 vuxna grisar
 - 150 växande grisar (diande smågrisar ska inte räknas med)
- Oavsett hur många djurplatser du har på fastigheten behöver du inte förpröva

- om du bara reparerar eller underhåller utan att ändra stallets planslösning
- ligghallar samt byggnad som endast avser att ge väderskydd (t.ex. skydd mot solstrålning) för grisar när de hålls utomhus, som rymmer högst 30 vuxna grisar eller 300 växande grisar. (Med ligghall menas ett stall med liggplatser för lösgående djur, dock inte hyddor. Djuren hålls inte instängda i stallet utan kan själv välja när de vill använda det.
- tillfälliga sjukboxar

Du behöver heller inte förpröva om den enda åtgärden du ska göra är att uppföra

- permanenta sjukboxar för grisar om det sammalagda antalet platser i sjukbox efter åtgärden är högst 20 stycken i stallavdelning.

I vissa fall kan du göra en förhandsanmälan i stället för att förpröva

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad i en stallavdelning som du har förprövat tidigare behöver du i vissa fall inte förpröva. Då kan du i stället göra en enkel anmälan till länsstyrelsen innan du påbörjar åtgärden, s.k. förhandsanmälan. För att få göra en förhandsanmälan krävs dock att samtliga kriterier nedan är uppfyllda:

- stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut
- åtgärden berör endast sådan djurkategori som du redan håller i stallavdelningen
- djurplatserna du ska bygga kommer att bestå av samma inhysningssystem som redan används i stallavdelningen för den berörda djurkategorin
- antalet platser som du ska bygga kommer efter åtgärden att motsvara högst 20 procent av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen.

Om du är osäker på om du har rätt att göra en förhandsanmälan bör du kontakta din länsstyrelse för information.

Så här gör du en förhandsanmälan

Var noga med att du använder rätt blankett när du gör din förhandsanmälan. Den blankett du ska använda har nummer D173 C och heter *Förhandsanmälan – enligt 9 § Statens jordbruksverks föreskrifter (2012:12) om förprovning med anledning av mindre om- eller tillbyggnad*. Du kan hämta blanketten på Jordbruksverkets webbplats eller beställa den hos din länsstyrelse.

Blanketten ska du fylla i och skicka till länsstyrelsen i det län där du har din anläggning. Utöver blanketten måste du bifoga två exemplar av skalenliga plan- respektive sektionsritningar. Du kan till exempel använda de gamla förprövningsritningarna som du kompletterar. Ritningarna ska tydligt visa vilka djurplatser som du tänker bygga och vilka djurplatser som är befintliga. Det är en fördel om du också bifogar en situationsplan över gården och markerar vilken byggnad som åtgärden kommer att göras i.

När din förhandsanmälan har kommit in till länsstyrelsen får du en bekräftelse på det. De kontrollerar också att de uppgifter som efterfrågas är redovisade. Om så är fallet gör de ingen ytterligare åtgärd. Om din förhandsanmälan har brister kommer de att begära att du kompletterar den.

Om du är berättigad att göra en förhandsanmälan får du påbörja åtgärden så fort länsstyrelsen fått din förhandsanmälan. Du behöver alltså inte invänta besked från dem. Eftersom någon särskild besiktning av djurutrymmet inte krävs vid en förhandsanmälan, får du använda djurutrymmet när åtgärden är färdig.

Vid en förhandsanmälan granskar och godkänner inte länsstyrelsen utrymmet för den planerade djurhållningen. Det innebär att du tar eget ansvar för att utrymmet utformas och används på ett sätt som är tillåtet enligt djurskyddsbestämmelserna. Om utrymmet inte uppfyller bestämmelserna kan de kräva att du i efterhand åtgärdar bristerna eller förbjuda fortsatt djurhållning i utrymmet om bristerna är allvarliga.

Även om du inte behöver förpröva måste du följa reglerna för till exempel mått och utformning.

Transport av grisar

Du måste försäkra dig om att dina grisar transporteras på ett säkert sätt. Djuren får inte riskera att utsättas för skada eller lidande.

Huvudregler

1. Du får bara transportera dina grisar när de är lämpliga att transportera.
2. Grisar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.
3. Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så, att djuren samtidigt kan stå upp eller ligga ner i naturlig ställning.
4. Utrymmet där djuren transporteras ska ha en god ventilation.
5. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar i utrymmet för att skydda grisarna.
6. Om det behövs ska du kunna sköta om grisarna under transporten.
7. När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, t.ex. lastramper.
8. Lutningen på en lastramp ska vara så liten som möjligt.
9. Lastramper ska, om det behövs, ha tvärgående ribbor och räcken som gör att djuren inte halkar eller faller av rampen.
10. Galtar ska transporteras åtskilda från hondjur. Vuxna avelsgaltar ska transporteras åtskilda från andra galtar. Vid transport av djur i olika åldrar i samma transportmedel ska vuxna och unga djur hållas åtskilda.

11. Du ska följa de bestämmelser om transporttider, skyltning och mått för grisarna som finns i föreskrifterna nedan.

Undantag

Om du transporterar dina egna grisar med ditt eget fordon och transporten inte går längre från gården än 50 km gäller bara punkterna 1–9 här ovan. Du får också transportera ett sjukt eller skadat djur till en veterinär när transporten måste ske brådskande.

Transporttid, grundregel

- Du får transportera dina grisar upp till 8 timmar.
- Under transporten ska du se till djuren minst varannan timme.

Transporttider, undantag

- Grisar får transporteras mer än 8 timmar när fordonet uppfyller tilläggskraven för strö, ventilation, skiljeväggar, foder och vatten.

Dräktiga djur, grundregel

Du får inte transportera en dräktig sugga

- inom 3 veckor före den beräknade förlossningen
- inom 6 veckor före den beräknade förlossningen när transporten tar längre tid än 1 dygn
- tidigare än 1 vecka efter förlossningen.

Smågrisar

Smågrisarna måste vara minst 7 dagar innan du får transportera dem, förutsatt att navel är läkt.

Skyltar

Du måste skylta motordrivna fordon och släp som du transporterar djur i:

- Skyltarna ska ha svart text på gul botten.
- Det ska framgå att det är levande djur i fordonet.
- Skyltarna ska vara lätta att läsa på avstånd.

Måtten

Vid transport på väg måste grisar ha minst följande utrymmen:

Gris, ca 25 kg 0,15 m²

Gris, ca 100kg 0,43 m², dock högst 235 kg per m²

Sugga eller galt 0,7 m²

För mycket tunga suggor och galtar ska golvytan vara större

Registrerad transportör

Du ska vara registrerad transportör om du yrkesmässigt

- tar betalt för att köra grisar.
- kör egna grisar som en del av driftsupplägget i ett lantbruksföretag, t.ex. inköp för uppfödning och till slakt.
- kör grisar i samband med avelsverksamhet t.ex. för en suggpool.

Om du bara kör korta transporter (under 65 km) enstaka gånger (färre än 8 gånger per år) eller om du bara kör till och från beten eller om djuren ingår i ett bevarandeprogram, behöver du inte registrera dig som transportör.

En registrerad transportör ska ha ett fordon som är godkänt för gristransporter. Ansökningsblanketter och mer information finns på Jordbruksverkets webbplats.

Ansvar och krav på utbildning

Både du som kör och du som sköter djur under en transport ansvarar för djurens välbefinnande.

För registrerade transportörer gäller att den som kör fordonet och sköter djuren ska ha utbildning och ett kompetensbevis. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats om vad som krävs och vilka godkända utbildare som finns.

Transport av grisar till utlandet

Om du ska exportera grisar, måste du registrera dig som exportör hos Jordbruksverket.

För internationella gristransporter, som är längre än 8 timmar, måste du ha en färdjournal. Du hittar blanketten för färdjournalen på Jordbruksverkets webbplats eller beställer den från Jordbruksverkets kundtjänst. Därefter gör du så här:

- Fyll i färdjournalens avsnitt 1 och 2. Avsnitt 3 fyller du bara i när du behöver det. Om någon veterinär är närvarande vid lastningen, ska denne skriva under och stämpla avsnitt 2.
- Senast 2 arbetsdagar före avresan faxar du in avsnitt 1 av färdjournalen till Jordbruksverket.
- Om färdjournalen godkänns, faxar Jordbruksverket tillbaka ett godkännande till dig som ska transportera.
- Du tar med den godkända färdjournalen i fordonet och genomför transporten.
- Efter resan skickar du in färdjournalens avsnitt 4 till länsstyrelsen i ditt län.

Om någon avvikelse från färdplanen inträffat under transporten (t.ex. om något djur insjuknat eller transporten tagit längre tid än beräknat), fyller du i avsnitt 5 och skickar in det till Jordbruksverket.

Notera att en veterinärbesiktning får ske tidigast 24 timmar före lastningen.

Skyltar

Du måste skylta motordrivna fordon och släp som du transporterar grisar i. Skyltarna ska ha svart text på gul botten.

Kom ihåg!

Du ska ha färdjournalen med under hela transporten. Det är du som transportör eller du som organiserar transporten som är ansvarig för planeringen och för att färdjournalen fylls i och skickas in till myndigheterna.

Om reglerna inte följs

Om du inte följer djurskyddsreglerna kan kontrollmyndigheten dvs. länsstyrelsen besluta om förelägganden och förbud. Länsstyrelsen kan också besluta om omhändertagande av djur och förbud mot att hålla och sköta djur. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Lagstiftningen

Broschyren är en sammanfattning av djurskyddslagen, djurskydds-förordningen samt föreskrifter och allmänna råd för grisar. Vill du läsa de fullständiga reglerna hittar du dem i:

- Djurskyddslagen (SFS 1988:534).
- Djurskyddsförordningen (SFS 1988:539).
- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om gris-hållning inom lantbruket (SJVFS 2017:25).
- Statens jordbruksverks föreskrifter om läkemedel och läkeme-delsanvändning (SJVFS 2013:42)
- Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avels-arbete.
- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård.
- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2012:12) om förpröv-ning.
- Rådets förordning (EG 1/2005) om skydd av djur under trans-port och därmed sammanhängande förfaranden.
- Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om trans-port av levande djur (SJVFS 2010:2).

Du hittar föreskrifterna på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se).

Vill du veta mer?

Besök Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se

Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst

Jordbruksverkets kundtjänst har öppet vardagar 8.00–16.30.

Du når kundtjänst på telefon 0771-223 223.

Kontakta din länsstyrelse

Kontakta din länsstyrelse när du har frågor om djurskyddet eller förprovning av byggnader.



Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 0771-223 223 (kundtjänst), 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-8025 JO18:4